

PFCOPY · DOCUMENTATION VALIDÉE

PFCopy - guide fournisseur

Compte maître, diffusion, offres et autorisations

Version 0.9.1 du 25 août 2026 · Contrats futures entiers · Simulation et coupe-circuit actifs par défaut

Avertissement - Les signaux sont mis à disposition exclusivement à des fins d'analyse et d'information. Ils ne constituent ni un conseil en investissement, ni une garantie de performance. Toute décision et toute exécution restent sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur.

PFCopy - guide fournisseur de signaux

Prérequis

Le compte doit posséder le rôle fournisseur, un profil vérifié et une licence PFCopy Provider active, payante ou offerte par l'administration.

Installer et s'authentifier

1. Installer PFCopy-Provider-win-x64-autonome.zip.
2. Dans le portail, générer un code d'appairage Provider.
3. Ouvrir l'onglet Authentification de l'application.
4. Coller le code et vérifier le nom du compte.

L'application refuse un code Consumer et conserve sa clé dans le coffre DPAPI local.

Connexion NinjaTrader 8

Dans Module NinjaTrader 8 :

1. connecter le compte Démo autorisé directement dans NinjaTrader 8 ;
2. fermer NT8 et le moteur, puis installer/réparer l'AddOn PFCopy ;
3. dans NinjaScript Editor → References..., ajouter obligatoirement

PFCopy.NinjaTraderBridge.Protocol.dll et compiler avec F5 ;

4. redémarrer le moteur et NT8, puis vérifier PFCopy: pont local connecté dans Output ;

5. synchroniser les comptes et sélectionner un seul compte comme maître de l'offre.

PFCopy ne demande aucun identifiant broker : il lit le compte déjà authentifié dans NT8. Une seule connexion de plateforme active est autorisée par personne et prop firm. Plusieurs comptes peuvent être découverts sur cette connexion, mais seuls les comptes explicitement sélectionnés participent au produit.

Si un ordre est saisi dans TradingView, Tradovate ou l'application de la prop firm, PFCopy ne peut l'observer que si la connexion NT8 du même compte le répercute réellement. Ce parcours doit être certifié avec la combinaison exacte prop firm/plateforme sur Démo ; le navigateur n'est jamais automatisé.

Compte maître et diffusion

Le moteur apprend le snapshot initial sans le recopier. Il publie ensuite les ouvertures, modifications, annulations, réductions, renforcements et fermetures du compte maître autorisé.

Règles futures :

- quantités entières uniquement ;
- renforcement dans le même sens ;
- allègement possible jusqu'à zéro ;
- aucun retournement direct à travers zéro ;
- fermeture confirmée avant ouverture dans le sens opposé.

Le tableau de bord montre le Hub, le compte maître, le pont NT8, les connexions et la chaîne temps réel. La cible opérationnelle est inférieure à 100 ms hors temps de réponse de la plateforme, du broker et du réseau ; elle n'est pas

une garantie d'exécution.

Créer une offre

Dans le portail, ouvrir Mes offres puis Nouvelle offre :

- renseigner le nom, le slug et la description ;
- choisir Gratuit ou Payant ;
- choisir explicitement Analyse, Notifications ou **Exécution

automatique** ;

- définir l'autorisation automatique, fournisseur ou administrateur ;
- publier seulement après validation du compte maître et de la politique.

Les modes Analyse et Notifications ne placent aucun ordre. L'Exécution automatique reste fail-closed tant que la politique de distribution, les abonnements, les preuves externes, les verrous et la connexion NT8 ne sont pas tous valides.

Un fournisseur peut rendre ses signaux gratuits. Cela ne rend pas automatiquement l'application Provider ou Consumer gratuite.

Autoriser les abonnés

Selon le mode choisi, approuver ou refuser les demandes. Le Hub vérifie avant chaque livraison :

- la licence Consumer ;
- l'accès à l'offre ;
- l'autorisation fournisseur ;
- l'état de l'agent ;
- la politique source et cible.

Diagnostic

En cas d'absence de diffusion :

1. contrôler la licence Provider ;
2. contrôler le statut vérifié ;
3. vérifier le compte maître sélectionné ;
4. vérifier les deux verrous ;
5. vérifier la politique et la phase du compte ;
6. vérifier la connexion d'ordres NT8, le pont local et la fenêtre Output ;
7. consulter l'audit et les journaux sans partager de secrets.

Commencer et revenir en simulation après toute modification importante.

Statistiques de performance

Le fournisseur ne saisit aucun score. L'application Provider transmet les mesures disponibles sur les comptes exposés par NT8 et le Hub construit le profil en lecture seule. Les passages de challenge, comptes brûlés et retraits ne sont comptés que lorsqu'une transition ou un mouvement est détecté par la télémétrie du compte. Si le connecteur ne fournit pas l'information, l'indicateur reste indisponible.

L'adaptateur direct Tradovate Partner/OAuth est une option historique ou future, pas le parcours par défaut. Il nécessite une application approuvée et peut entraîner des coûts tiers.

Les signaux sont mis à disposition exclusivement à des fins d'analyse et d'information. Ils ne constituent ni un conseil en investissement, ni une garantie de performance.

Télémétrie et provenance publique

PF

PFCopy

SIGNAL CONTROL PLANE

FonctionnementMarketplaceTarifsStatut

Tutoriel

Connexion

Commencer

FOURNISSEUR VÉRIFIÉ

Atlas Futures

Approche intraday disciplinée sur indices futures, observée automatiquement par PFCopy.

✓

Télémétrie signée vérifiée

312 lot(s) signé(s)

Gain net

18 720,00 €

18.72 %

Jours observés

148

91 gagnant(s) · 57 perdant(s)

Withdrawals

12 450,00 €

7 retrait(s)

Challenges

71.4 %

5 validé(s) · 2 brûlé(s)

Drawdown max

2 450,00 €

4 compte(s) suivi(s)

Fiabilité

99.82 %

Latence moyenne 86 ms

Télémétrie et provenance publique

Application PFCopy Provider

PF

PFCopy
PROVIDER DESKTOP

ABONNEMENT APPLICATION

Provider Pro - actif

01 Vue d'ensemble

02 Authentification

03 Module NinjaTrader 8

04 Sécurité d'exécution

05 Diagnostic

Moteur actif • 24 ms

Les secrets restent chiffrés sur ce poste.

FOURNISSEUR DE SIGNAUX

Centre de diffusion

Hub connecté

Mise à jour

? Tutoriel

Actualiser

Diffusion maîtrisée

Surveillez votre compte maître, vos connexions et la publication à faible latence.

ÉTAT DU HUB

Connecté
Authentification agent

COMPTE MAÎTRE

Nasdaq Master 50K
Sélectionné pour diffusion

CONNEXIONS

2
Comptes détectés par NT8

LATENCE CIBLE

< 100 ms
WebSocket + notification

Comptes fournisseurs

Contrats futures entiers

Compte	Rôle	Balance	Conformité
Nasdaq Master 50K	Maître	52 480,00 €	Conforme
Apex Evaluation	Exclu	50 100,00 €	Non diffusé

Chaîne temps réel

01 AddOn NinjaTrader 8 local
Ordres manuels, TradingView et plateforme observés dans NT8

02 Hub signé
Contrôle licence, fournisseur et compte maître

03 Consommateurs
Notification immédiate et accusé de réception

✓ Le sens opposé est bloqué jusqu'au passage à plat.

Signaux fournis à des fins d'analyse — aucune garantie de performance.

PFCopy Provider • coffre local DPAPI

Application PFCopy Provider

Pont NinjaTrader 8 et secret local

PF

PFCopy
PROVIDER DESKTOP

ABONNEMENT APPLICATION
Provider Pro · actif

01 Vue d'ensemble

02 Authentification

03 Module NinjaTrader 8

04 Sécurité d'exécution

05 Diagnostic

● Moteur actif · 24 ms

Les secrets restent chiffrés sur ce poste.

FOURNISSEUR DE SIGNAUX
Module NinjaTrader 8

● Hub connecté

Mise à jour

? Tutoriel

Actualiser

Module local NinjaTrader 8

PFCopy observe le compte maître déjà connecté dans NT8 : aucun abonnement API Tradovate ni identifiant broker à saisir.

1. Installer et jumeler

Fermez NT8 et le moteur PFCopy, puis installez les deux sources AddOn, la DLL de protocole et le secret DPAPI pour cet utilisateur Windows.

Installer / réparer l'AddOn NT8

Ouvrir le dossier NinjaScript

AddOn installé et jumelé.

CONNEXION HUB ASSOCIÉE

2. Détecter le compte maître

Au premier démarrage : dans New → NinjaScript Editor, clic droit → References, ajoutez PFCopy.NinjaTraderBridge.Protocol.dll, puis compilez avec F5. Démarrez ensuite le moteur, NT8 et la connexion autorisée.

- ✓ Vérifiez la ligne « PFCopy: pont local connecté » dans Control Center → New → Output.
- ✓ Le compte maître sélectionné doit appartenir au même titulaire que les comptes copiés.
- ✓ Testez Submitted, Working, modification, annulation et fill sur un compte démo.

Actualiser les comptes NT8

Sélectionner le compte maître dans le portail

2 comptes détectés ; maître sélectionné : Nasdaq Master 50K.

Diagnostic avant diffusion

Si aucun compte n'apparaît : contrôlez d'abord les erreurs de compilation et la référence DLL dans NinjaScript, puis la connexion d'ordres NT8 (voyant vert), Output et le moteur PFCopy. Ne passez en réel qu'après un cycle démo complet.

Coupe-circuit : verrouillez PFCopy, puis utilisez Flatten Everything dans NT8 si une position doit être fermée immédiatement. Le verrou PFCopy n'aplatit pas une position déjà ouverte.

Signaux fournis à des fins d'analyse — aucune garantie de performance.

PFCopy Provider · coffre local DPAPI

Pont NinjaTrader 8 et secret local